

THEORG


Auleitung

- Einrichtung der Remotedesktopverbindung
auf einem Mac


Wir gehen davon aus, dass der Einsatzzweck dieser Anleitung bereits vorab geklärt wurde.

Einrichtung


1. Öffnen Sie den App Store und geben Sie „Winows App“ in die Suche ein.




2. Klicken Sie auf „Windows App“.




3. Installieren und öffnen Sie die Anwendung.



4. Klicken Sie auf das „+“ rechts oben und anschließend auf „Add PC“.




5. Bitte geben Sie bei „PC name“ den Computernamen ein, der in Ihrer Zugangsdaten-Datei zu finden ist. Der Computernamen folgt dem Schema SVXXXXX, wobei die X durch Zahlen ersetzt werden. Die Zugangsdaten werden von der IDT GmbH übermittelt.



The screenshot shows the 'Add PC' dialog box. The 'PC name' field contains 'Computernamen' and is highlighted with a red arrow. The 'Credentials' dropdown is set to 'Ask when required'. The 'General' tab is selected, showing fields for 'Friendly name', 'Group', and 'Gateway'. Checkboxes for 'Reconnect if the connection is dropped', 'Connect to an admin session', and 'Swap mouse buttons' are visible. 'Cancel' and 'Add' buttons are at the bottom.

6. Klicken Sie nun bei „Credentials“ auf die Schaltfläche: „Ask when required“ und wählen Sie „Add Credentials“.



The screenshot shows the 'Add PC' dialog box with the 'Credentials' dropdown open. The 'Ask when required' option is selected, and a red arrow points to the 'Add Credentials...' button. The 'General' tab is selected, showing fields for 'Friendly name', 'Group', and 'Gateway'. Checkboxes for 'Reconnect if the connection is dropped', 'Connect to an admin session', and 'Swap mouse buttons' are visible. 'Cancel' and 'Add' buttons are at the bottom.

7. Geben Sie einen Benutzernamen aus der Zugangsdaten-Datei in das Feld „Username“ ein. Wenn Sie mehrere Benutzer haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den richtigen Benutzer auswählen. Die Benutzernamen sind nach dem Schema „theorg\AA.XXXXX.1“ aufgebaut. Zum Speichern klicken Sie auf „Add“.

Add Credentials

Username:

Password:

☐ Show password

Friendly name:

8. Klicken Sie anschließend bei „Gateway“ auf die Schaltfläche „No gateway“ und wählen „Add Gateway“.

Add PC

PC name:

Credentials:

General | Display | Devices & Audio | Folders

Friendly name:

Group:

Gateway:


☒ Bypass for local addresses

☒ Reconnect if the connection is dropped


☐ Connect to an admin session

☐ Swap mouse buttons


9. Geben Sie bei Gateway Name „apollon.serverallee.de“ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „Add“.




10. Entfernen Sie den Haken bei „Bypass for local addresses“ und schließen Sie die Einrichtung mit einem Klicken auf „Add“ ab.




11. Anschließend können Sie auf die Schaltfläche mit Ihrem Servernamen klicken und werden mit Ihrem Server verbunden.



12. Beim ersten Öffnen der RDP-Verbindung erscheint dieses Fenster. Klicken Sie auf „Show Certificate“.



13. Das Fenster vergrößert sich. Setzen Sie den Haken bei „always trust“, um das Fenster nur beim ersten Verbinden angezeigt zu bekommen. Klicken sie danach auf „Continue“.



14. Anschließend öffnet sich dieses Fenster, hier geben Sie ihre MAC- Login Daten ein. Bestätigen Sie mit „Einstellungen aktualisieren“. Danach werden sie auf ihren Server verbunden.



Windows App

Du änderst deine Einstellungen für vertrauenswürdige Zertifikate.

Gib dein Passwort ein, um dies zu erlauben.

MAC- Benutzername


MAC- Passwort

Einstellungen aktualisieren


Abbrechen

Zusätzliche Einstellungen


Wenn Sie mit Ihrem Mac drucken oder scannen möchten, müssen Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen. Die Einstellungen können entweder direkt bei der Einrichtung vorgenommen werden oder anschließend hinzugefügt werden. Um nachträgliche Änderungen vornehmen zu können, klicken Sie auf das Stiftsymbol Ihrer Verbindung. Die Änderungen müssen nach dem Abschließen mit dem Button „Save“ oder dem Button „Add“ gespeichert werden.



A. Um lokale Drucker auf Ihrem Server nutzen zu können, müssen Sie in den Reiter „Devices & Audio“ wechseln und den Haken bei „Printers“ setzen.



B. Um Ihren Scanner auf dem Server nutzen können, müssen Sie den Speicher-Pfad Ihrer Scandateien auf den Server durchreichen. Dazu wechseln Sie in den Reiter „Folders“ und aktivieren die Option „Redirect folders“. Danach klicken Sie unten auf das „+“ und wählen den Speicher-Pfad Ihrer Scan-Dateien aus.



Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf die zum Erstellzeitpunkt verfügbaren Versionen von Mac OS und der Windows App. Wir können die Korrektheit dieser Anleitung daher nicht garantieren.

THEORG

Wir kennen nur Lösungen.