

THEORG

Auleitung

- Einrichten der TSE in THEORG

Allgemeine Informationen

Nach der neuen Kassensicherungsverordnung müssen bestimmte Buchungen, z.B. Barzahlungen, manipulationssicher gespeichert und abgesichert werden. Dies erfolgt, indem diese Vorgänge über eine sog. „**Technische Sicherheitseinrichtung**“ (TSE) mit einer elektronischen Signatur versehen werden. Für THEORG haben Sie dazu von uns eine hardwarebasierte TSE-Lösung (Hardware-TSE auf USB-Stick) erhalten, die am Computer eingesteckt werden muss. Der Computer, an dem der Stick eingesteckt ist, muss immer eingeschaltet sein, während eine Zahlung durchgeführt wird.

Wenn Sie THEORG lokal oder im eigenen Netzwerk verwenden, folgen Sie zur Einrichtung der Anleitung „**Option 1: Lokale Ersteinrichtung**“. Wenn Sie THEORG in einer Cloud verwenden (z.B. unsere IDT Cloud), folgen Sie der Anleitung „**Option 2: Ersteinrichtung in der Cloud**“.

Voraussetzungen zur Einrichtung


- TSE-Stick vorhanden
- Windows Administratorrechte
- THEORG TSE-Lizenz eingespielt
- Windows Energiesparmodus am PC deaktiviert, an dem TSE steckt
- Energiesparmodus für USB und Festplatte ebenfalls deaktiviert

Option 1: Lokale Ersteinrichtung


1. Schließen Sie den TSE-Stick am Hauptrechner an, auf dem THEORG installiert ist. Er wird als Laufwerk in Windows erkannt, wie ein normaler USB-Stick.




2. Installieren Sie den TSE-Service in THEORG unter {Einstellungen} {Netzwerk-Services}.




3. Navigieren Sie in THEORG in {Stammdaten} {TSE-Einheiten}. Wählen Sie nun „**Hinzufügen**“ und dann „**Auswählen**“. Jetzt kann die TSE-Einheit mit THEORG verbunden werden.




4. Im folgenden Assistenten müssen dann zwei fünfstellige PINs und eine sechsstellige PUK vergeben werden. Diese können Sie sich auch mit der unteren Schaltfläche vorschlagen lassen. Drücken Sie anschließend auf „**Einrichten**“. **Drucken Sie die Daten im nächsten Schritt aus oder speichern sie.**




5. Passen Sie anschließend die Mustertexte zum Quittungsdruck für Barzahlungen an.



6. Wenn die TSE erfolgreich hinzugefügt wurde, navigieren Sie in THEORG in {Stammdaten} {DSFinV-K Protokoll}. Wählen Sie hier die Kasse aus, die mit der TSE verbunden werden soll und dann „**Bearbeiten**“. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Kasse verbunden werden muss, fragen Sie Ihren Steuerberater. Im folgenden Fenster müssen die Kassendaten eingegeben werden.




7. Sobald alle Daten eingegeben wurden, ist die TSE vollständig einsatzbereit. Mit „**Testbuchung**“ können die Einstellungen überprüft werden. Mit „**Drucken**“ oder „**XML-Datei**“ können Informationen über die TSE für das Finanzamt ausgedruckt oder gespeichert werden. Die XML-Datei wird für das Elster-Portal benötigt und kann in einen beliebigen Pfad gespeichert werden.




Option 2: Ersteinrichtung in der Cloud


1. Schließen Sie den TSE-Stick am gewünschten Computer an. Er wird als Laufwerk in Windows erkannt, wie ein normaler USB-Stick.




2. Installieren Sie den TSE-Service in THEORG unter {Einstellungen} {Netzwerk-Services}.




3. Nachdem der TSE-Service installiert wurde, klicken sie auf „**Einrichtung**“. Nun wählen Sie „**Einstellungen**“ und wählen als Ausführungsmodus „**ASP-Betrieb**“. Generieren Sie über die zwei Schaltflächen jeweils die App-ID und den privaten Schlüssel und klicken dann auf „**Kopieren**“.




4. Laden Sie am Nebenrechner, an dem die TSE eingesteckt ist, den TSE-Dienst unter <https://sovdwaer.de/tse> herunter und installieren Sie ihn. Auf Ihrem Desktop erscheint der „**TSE Konfigurator**“. Starten Sie diesen und wählen als Ausführungsmodus „**Lokal (ASP-Betrieb)**“ und fügen über die Schaltfläche die eben kopierten Daten ein. Speichern Sie. Sie werden aufgefordert, den Service neuzustart. Drücken Sie auf „**OK**“. Wechseln Sie anschließend zurück zum TSE-Service am Hauptrechner und klicken hier ebenfalls auf „**Speichern**“.




5. Navigieren Sie in THEORG in {Stammdaten} {TSE-Einheiten}. Wählen Sie nun „**Hinzufügen**“ und dann „**Auswählen**“ . Jetzt kann die TSE-Einheit mit THEORG verbunden werden.




6. Im folgenden Assistenten müssen dann zwei fünfstellige PINs und eine sechsstellige PUK vergeben werden. Diese können Sie sich auch mit der unteren Schaltfläche vorschlagen lassen. Drücken Sie anschließend auf „Einrichten“. Im nächsten Schritt können die Daten ausgedruckt oder abgespeichert werden. **Drucken Sie die Daten im nächsten Schritt aus oder speichern sie.**




7. Passen Sie anschließend die Mustertexte zum Quittungsdruck für Barzahlungen an.



8. Wenn die TSE erfolgreich hinzugefügt wurde, navigieren Sie in THEORG in {Stammdaten} {DSFinV-K Protokoll}. Wählen Sie hier die Kasse aus, die mit der TSE verbunden werden soll und dann „**Bearbeiten**“. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Kasse verbunden werden muss, fragen Sie Ihren Steuerberater. Im folgenden Fenster müssen die Kassendaten eingegeben werden.



9. Sobald alle Daten eingegeben wurden, ist die TSE vollständig einsatzbereit. Mit „**Testbuchung**“ können die Einstellungen überprüft werden. Mit „**Drucken**“ oder „**XML-Datei**“ können Informationen über die TSE für das Finanzamt ausgedruckt oder gespeichert werden. Die XML-Datei wird für das Elster-Portal benötigt und kann in einen beliebigen Pfad gespeichert werden.



THEORG

Wir kennen nur Lösungen.

SGN 2.F11:1

**SOVDWAER Gesellschaft
für EDV-Lösungen mbH**

Franckstraße 5
71636 Ludwigsburg

Telefon 0 71 41 / 9 37 33 - 0

info@sovwaer.de
www.sovwaer.de